

Gérer les classes utilisateur (définition des classes)

[Onglet « Définition »](#)

[Onglet « Démarrage »](#)


[Onglet « Multi-Langue »](#)

[Onglet « Gestion »](#)

[Onglet « Qui, Quand ? »](#)

[Actions disponibles sur la Définition des Classes](#)

Au même titre que les utilisateurs, la gestion des classes est accessible depuis l'explorateur applicatif d'Exploitation :



Lorsqu'un utilisateur ne possède pas de paramétrage pour les informations ci-après, c'est celui de [la classe principale qui lui est rattachée](#) qui est pris en compte : Bureau Applicatif, Explorateur Applicatif et Bases Favoris.

Ces informations sont affichées sur la définition de l'utilisateur ainsi que d'autres non prises en compte (Voir [Fiche Utilisateur](#))

Toutefois, dans le cas des imprimantes, le paramétrage effectué sur une classe principale d'un utilisateur est cumulé aux imprimantes déjà paramétrées pour cet utilisateur.

Description de la fiche

Onglet « Définition »

Classe	Cla_ADM
Nom	Administrateur
Mot Directeur	
Ctrl Mot de passe	
Paramètre LDAP	
Login Serveur	diapdba
Groupe	
Imprimantes	Fichier, ImprimanteModele, Terminal
Imprim. Défaut	
Adresse e-mail	
Téléphone	
Fax	

- **Classe:** Référence de la classe.
- **Nom:** Nom associé à la classe.
- **Mot Directeur:** Mot directeur.
- **Ctrl Mot de passe:** Choix de la méthode d'authentification :
 - **0** : par Diapason pour tous les clients
 - **1** : par LDAP pour tous les clients
 - **2** : par LDAP uniquement pour le client Riche, le client Web passe par Diapason
 - **3** : par LDAP uniquement pour le client Web, le client Riche passe par Diapason
- **Paramètre LDAP:** Informations nécessaires à la gestion avec LDAP, séparées par des « | » :
 - Nom du domaine de l'utilisateur, il peut être écrit de deux façons :
 - **@domaine.fr** : pour la connexion user@domaine.fr
 - **DOMAINE** : pour DOMAINE\user (Diapason rajoute automatiquement le « \ »)
 - Les paramètres complémentaires nécessaires à l'authentification au LDAP existant.
- **Login Serveur:** Nom de login utilisé pour exécuter les commandes UNIX sur la partie serveur.
- **Groupe:** Référence permettant d'associer la classe à un regroupement existant:
- **Imprimantes:** Liste des références des imprimantes disponibles pour la classe. Au lancement d'un document, et non sur la définition du document, ces imprimantes sont présentées lors de la modification de la destination par le ou les utilisateurs liés à cette classe en tant que classe principale.
- **Imprim. Défaut:** Référence de l'imprimante défaut liée à la classe. Correspond à l'une des imprimantes sélectionnées au préalable. Information non prise en compte dans la gestion des documents.

- **Adresse e-mail:** Adresse e-mail définie pour la classe.
- **Téléphone:** Numéro de téléphone défini pour la classe.
- **Fax:** Numéro de fax défini pour la classe.

Onglet « Démarrage »

- **Sociétés:** Liste des références de sociétés associées à la classe.
- **Société Défaut:** Référence de la société connectée par défaut lors de l'accès à DIAPASON. Correspond à l'une des sociétés sélectionnées auparavant.
- **Thème:** Thème d'affichage lié à la classe. Est pris en compte uniquement si aucun thème n'est défini pour les utilisateurs liés à cette classe en tant que classe principale.
- **Portail:** Portail d'affichage lié à la classe. Est pris en compte uniquement si aucun portail n'est défini pour les utilisateurs liés à cette classe en tant que classe principale.
- **Navigateur:** Liste des branches de démarrage dans le Navigateur DIAPASON paramétrée pour la classe. Zone non saisissable. Maintenu uniquement depuis la définition du Navigateur DIAPASON. Voir [Gérer les droits d'accès aux branches du Navigateur](#).
- **Bases Comp.:** Liste des bases complémentaires à connecter au démarrage de Diapason.
- **Chemin déf. GED :** Chemin de positionnement par défaut pour l'action "Joindre un document". Est pris en compte uniquement si aucun chemin par défaut n'est défini pour les utilisateurs liés à cette classe en tant que classe principale.


Onglet « Multi-Langue »



- **Langues:** Bouton permettant d'accéder à un Drag&Drop de sélections des langues gérables pour la classe courante.
- **Langue Défaut:** Référence langue défaut de la classe. Les utilisateurs rattachés en héritent par défaut.
- **Langue Déf.Lib. Non ..:** Référence langue défaut pour les libellés non traduits. Seules les langues 'FRA' (Français) et 'ENG' (Anglais) sont possibles. Les libellés non traduits concernent notamment les traces des traitements de DIAPASON.
- **Mode Affichage Listes:** Deux modes d'affichages sont disponibles à ce niveau :

Mode	Description
D	Mode Défaut. Les données affichées dans les listes sont exprimées dans la langue défaut de DIAPASON.
ML	Mode Multi-Langue. Chaque fois qu'une désignation d'un objet traduit est affichée dans une liste, elle est exprimée dans la langue défaut ET une colonne « Désignation (ML) » est ajoutée afin de présenter le contenu dans la langue de l'utilisateur.

Onglet « Gestion »



- **Commercial Rattaché:** Référence du commercial rattaché à la classe. Information non prise en compte à ce jour dans DIAPASON.

Onglet « Qui, Quand ? »

Date Création	08/06/2018
Heure Création	16:33:27
Uti. Création	admin Administrateur Isia
Date Modification	22/06/2021
Heure Modification	17:13:32
Uti. Modification	isia Support ISIA

- **Commentaire:** Commentaire associé à la classe. Information de gestion de l'enregistrement

Actions disponibles sur la Définition des Classes

- **Reset Droits:** Permet de supprimer tous les droits définis pour la classe courante.
- **Trace Serveur DIAPASON:** Présentation de la totalité du fichier trace maintenu automatiquement par DIAPASON.

```
-000000 1 AS -- Déconnexion du serveur de la base de données ISIA. (7982)
-000000 2 AS CONN Disconnecting from database ISIA, user number 9. (9545)
-000000 1 AS -- Déconnexion du serveur de la base de données DTD. (7982)
-000000 2 AS CONN Disconnecting from database DTD, user number 5. (9545)
-000000 1 AS -- Déconnexion du serveur de la base de données BDB. (7982)
-000000 2 AS CONN Disconnecting from database BDB, user number 5. (9545)
-000000 1 AS -- Déconnexion du serveur de la base de données COI. (7982)
-000000 2 AS CONN Disconnecting from database COI, user number 4. (9545)
-000000 1 AS -- Déconnexion du serveur de la base de données FRM. (7982)
-000000 2 AS CONN Disconnecting from database FRM, user number 7. (9545)
-000000 1 AS -- Déconnexion du serveur de la base de données STO. (7982)
-000000 2 AS CONN Disconnecting from database STO, user number 5. (9545)
-000000 1 AS -- Déconnexion du serveur de la base de données LOC. (7982)
-000000 2 AS CONN Disconnecting from database LOC, user number 7. (9545)
-000000 1 AS -- Déconnexion du serveur de la base de données CPL. (7982)
-000000 2 AS CONN Disconnecting from database CPL, user number 4. (9545)
-000000 2 AS AS Le serveur d'applications est connecté avec l'identifiant de connexion
```

Le nom complet du fichier récupéré apparaît dans la barre titre de la fenêtre présentée.

La variable d'environnement DIAP_SRVLOG sert à donner le répertoire où on doit stocker les logs de Diapason (PASOE, Diapason, etc.). Cette variable est donnée dans diapason.ini.

- Si elle n'est pas vide que c'est un répertoire et qu'il existe : on prend celui-là.
- Sinon, c'est le répertoire par défaut qui est utilisé :

`ENV_PATH/devt/Diap/PASOE/logs`

- **Purge Trace Serveur:** Action permettant de réinitialiser le fichier trace maintenu automatiquement par DIAPASON et paramétré sur la variable d'environnement DIAP_SRVLOG (voir ci-dessus). Il est possible de conserver l'historique des purges manuelles en renseignant la variable d'environnement « DIAP_CDE_PURLOG » de la façon suivante : cat &1 >> &1.0 ; > &1. Ainsi, le contenu du fichier « server.log » est copié à la fin du fichier « server.log.0 » et le fichier « server.log » est remis à vide.
- **Exportation:** Exportation d'une ou plusieurs classes de DIAPASON vers un autre environnement. L'exportation d'une classe n'inclue pas l'exportation de tous les utilisateurs qui lui sont liés.
- **Importation de Données:** Action standard d'importation de données d'un autre environnement.
- **Report Thème sur Utilisateurs:** Action permettant, après validation d'un message de confirmation, de reporter le thème défaut de la classe courante sur chacun des utilisateurs associés.